

## box操作视图

鼠标移动到对应区域有效,主界面及批量编辑界面均适用

键	操作	说明
a/左	左移	
s/下	下移	
d/右	右移	
w/上	上移	
q	逆时针旋转	
е	顺时针旋转	
r	逆时针旋转同时自动调整box大小	
f	顺时针选择同时自动调整box大小	
g	反向	
Delete/Ctrl+d	删除	
Ctrl	按住ctrl,用鼠标拖动box,会自动收缩box	
Shift	按住shift,用鼠标拖动box,会移动box但保持box大小不变	

### 主视图区域

键	操作	说明
+/=	增加点的大小	
-	减小点的大小	
1	前一个box	
2	后一个box	
3/PageUp	前一帧	

键	操作	说明
4/PageDown	后一帧	
5/6/7	显示camera	调试用
р	截屏	
空格	暂停/继续	播放时有效
Ctrl+s	全部保存	

#### 选中某个box后

键	操作	
Delete	删除选择的box	
Escape	如果选中了box,取消选择,如果在3d编辑模式,取消编辑,如果在focus模式,退出	
a/s/w/ d/q/e/r/ f/g	同俯视图的box操作	
t	显示轨迹	
V	进入/退出批量编辑模式	
z/x/c	3D编辑模式下,切换x/y/z轴	

# 批量编辑界面

键	操作	说明
Ctrl+a	全选	
Ctrl+s	保存	
+/=	放大点	
-	缩小点	

键	操作	说明
v/Escape	退出批量编辑模式	
3/pageUP	上一批,或者上一个object	
4/Pagedown	下一批,或者下个object	
t	显示轨迹	

#### 右键弹出时

### 菜单选项中有带下划线的字母,即为对应的键

键	操作	说明
S	全选	
а	auto-annotate	
f	finalize	
d	delete	
е	interpolate	
g	跳到对应的帧	
t	显示轨迹	